



Microsoft Report Viewer Redistributable 2005 SP1 (Vollständige Installation)

Bevor die Windows Server Update Services 3.0 SP1 installiert werden können, muss die Windows Server 2008 Serverrolle "**Webserver (IIS)**" hinzugefügt oder angepasst werden.






Damit die WSUS Reports angezeigt werden können, muss der **Microsoft Report Viewer Redistributable 2005 SP1** installiert werden.

Optional kann für die WSUS Datenbank der SQL Server 2005 / SQL Server 2008 installiert werden. Sollte vor der WSUS 3.0 Installation kein SQL Server vorhanden sein, wird eine Windows Internal Database beim WSUS 3.0 Setup installiert. Starten Sie die Installation indem Sie die WSUS3Setup-x86.exe bzw. WSUS3Setup-x64.exe ausführen.



Klicken Sie auf **[Weiter]**.




Wählen Sie **"Vollständige Serverinstallation einschließlich Verwaltungskonsole"**

um die Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 1 auf dem Server zu installieren.

Klicken Sie anschließend auf **[Weiter]**.




Wählen Sie **"Ich stimme den Bedingungen des Lizenzvertrags zu"** und klicken anschließend auf **[Weiter]**.



Sie können die Updates lokal auf dem WSUS-Server speichern oder den WSUS-Client zum Download der Updates zu Microsoft verweisen. Wenn Sie die Updates lokal speichern wollen (empfehlenswert), geben Sie den Pfad an, wo die Updates gespeichert werden.

Klicken Sie anschließend auf **[Weiter]** um zu den Datenbankoptionen zu gelangen.




Geben Sie an, ob eine die Windows Internal Database installieren oder eine bestehende Datenbank genutzt werden soll.

Klicken dann **[Weiter]** um auf die "Websiteauswahl" Seite zu gelangen.




Sie können die Standardwebseite mit Port 80 nutzen oder das WSUS-Setup eine neue Website erstellen lassen.

Nachdem Sie die bevorzugte Webseite ausgewählt haben, klicken Sie **[Weiter]**.



Klicken Sie **[Fertig stellen]** um mit der Installation zu beginnen.




Windows Server Update Services 3.0 SP1 wird installiert.




Nach der Installation wird der Configuration Wizard gestartet.

Configuration Wizard






Wählen Sie ob Sie an dem Programm zur Verbesserung von Microsoft Update teilnehmen möchten.



Geben Sie an, ob WSUS mit Microsoft Update oder einem Upstream-Server synchronisieren soll. Desweiteren können Sie SSL für die Verbindung aktivieren und angeben, ob es sich um einen WSUS Replikat-Server handelt. Klicken Sie anschließend auf **[Weiter]**.



Assistent für die Konfiguration von Windows Server Update Services

Proxyserver angeben

Geben Sie Proxyservereinstellungen zum Synchronisieren von Updates mit Microsoft Update an.

Vorbereitung
 Programm zur Verbesserung von Microsoft Update
 Upstreamserver auswählen
Proxyserver angeben
 Sprachen auswählen
 Produkte auswählen
 Klassifizierungen auswählen
 Synchronisierungszeitplan konfigurieren
 Fertig gestellt
 Nächste Schritte

Wenn dieser Server für den Zugriff auf den Upstreamserver einen Proxyserver benötigt, konfigurieren Sie die Einstellungen für den Proxyserver hier.

☐ Proxyserver für die Synchronisierung verwenden

Proxyservername:

Portnummer:

☐ Benutzeranmeldungsdaten für die Verbindungsherstellung mit dem Proxyserver verwenden

Benutzername:


Domäne:

Passwort:

☐ Standardauthentifizierung zulassen (Kennwort wird in Klartext gesendet)

< Zurück Weiter > Fertig stellen Abbrechen

Geben Sie im Teil "Proxyserver angeben" die Proxy Server Einstellungen an. Klicken Sie anschließend auf **[Weiter]**.



Assistent für die Konfiguration von Windows Server Update Services

Mit Upstreamserver verbinden

Updateinformationen herunterladen von Microsoft Update

Vorbereitung
 Programm zur Verbesserung von Microsoft Update
 Upstreamserver auswählen
Proxyserver angeben
 Sprachen auswählen
 Produkte auswählen
 Klassifizierungen auswählen
 Synchronisierungszeitplan konfigurieren
 Fertig gestellt
 Nächste Schritte

Zur Konfiguration von Windows Server Update Services müssen die Einstellungen für Ihren Upstreamserver und Proxyserver angewendet und Informationen über verfügbare Updates synchronisiert werden.

Folgende Informationen müssen heruntergeladen werden:


- Arten verfügbarer Updates
- Produkte, die aktualisiert werden können
- Verfügbare Sprachen

Klicken Sie auf "Verbindung starten", um Informationen über Upstreamserver und Proxyserver zu speichern und herunterzuladen. Dieser Vorgang kann je nach der Verbindungsgeschwindigkeit mehrere Minuten in Anspruch nehmen.


Verbindung starten Verbindung beenden

< Zurück Weiter > Fertig stellen Abbrechen


Verbinden Sie den WSUS Server mit Microsoft Update oder dem angegebenen Upstream-Server um die Informationen zu den Produkten, Updates und Sprachen zu aktualisieren.




Klicken Sie anschließend auf **[Weiter]**.




Wählen Sie die Sprachen, die der WSUS-Server verwalten soll.




Wählen Sie die Produkte, die der WSUS-Server mit Updates versorgen soll.




Wählen Sie die Update-Kategorien, die der WSUS-Server mit Updates versorgen soll.



Wählen Sie wann und wie oft WSUS mit Microsoft Update bzw. dem Upstream-Server synchronisieren soll.



Nach Abschluss der Konfiguration kann WSUS mit der ersten Synchronisation beginnen.




Klicken Sie anschließend auf **[Fertig stellen]** damit die WSUS Konsole gestartet wird.

Installation der WSUS 3.0 MMC auf Remotecomputern

WSUS 3.0 bietet dem Administrator die Möglichkeit, den WSUS-Server remote von einem Windows XP oder Windows Vista PC zu administrieren.

Die Installation der WSUS 3.0 MMC ist UI Wizard der wsussetup.exe enthalten.



Folgende Voraussetzungen sind auf dem Computer erforderlich:

- Microsoft Management Console 3.0
- Report Viewer
- .NET Framework 2.0

Auf folgenden Systemen kann die Konsole installiert werden:

- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows Server 2003 SP1
- Windows Server 2003 R2
- Windows Server 2008

Zum installieren der WSUS 3.0 MMC auf einem Remotecomputer muss folgendes ausgeführt werden:

Installieren Sie Microsoft .Net Framework 2.0, Microsoft Report Viewer Redistributable 2005 und die Microsoft Management Console 3.0

Anschließend starten Sie die Setupdatei der Windows Sever Update Services 3.0

"[WSUS3Setupx86.exe](#)" bzw. "[WSUS3Setupx64.exe](#)"

